AZETSTOKE

RIGDOCKS

詳細情報はこちら

UNREAL ENGINE 5 対応

RIGDOCKSが繋ぐAIによる専用アプリ開発の新時代

※複数台接続が可能



R-PROJECT

RIGDRED

サラウンド遠隔レコーディングシステム



RECORDING

REC/PLAY/Talkback/Surround

サラウンドの収録に必要な新たなモニタリングシステム！
ツリー構造の直感的なUIにより
現場での感覚的な操作を実現します。

1:トラックやメディアの指定録音・再生の遠隔操作が可能
2:接続端末ごとの視聴と通話対応
3:端末のヘッドセットでステレオダウンミックス/立体音響の視聴

最高の音を即座に録ることだけに
集中できる環境を提供します。



CHECK

EXCEL/GoogleSheet/Whisper/Slack

ExcelやGoogle Sheetsの
リストを端末へ簡単インポート！
現場の進行を止めない
シームレスな収録チェックの連携を実現します。

1.端末上で即座にテイクの収録確認＆完了チェック
2.チェック済みリストデータの再書き出しに対応
3.AI文字起こしによる問題点を即座に解決
4.Slack連携でチームへ最新の進捗をリアルタイム共有

煩雑なチェック作業をカットし
最高の音を録ることだけに集中できる環境を提供します。

REAPER を RIGDOCKS 経由でリモート操作する収録コントローラー。
ホーム画面の主な機能を紹介します。

1 接続・切断／状態表示

REAPERへ接続
接続中はRadNodzアイコンが回転

2 グループトーク

GTALK1/2でチーム間P2P通話
受信ON/OFF/長押しでマスターch設定
/PTT送信/参加者アイコン表示

3 デバイス情報バー

接続先のデバイス
サンプリングレート／ビット深度／入出力ch数を表示

4 追加・モニター・メーター・更新

トラック追加：マイク登録ごとのトラック自動命名で追加
モニター：REAPERの音を受信して再生（ReaStream）
メーター：Rec状態でのメーター表示（サラウンド対応）
更新：自動更新モードでは更新ボタンが開始／停止ボタン

5 トラックカード操作

R：Rec可能状態
M：ミュート状態
S：ソロ状態
▸：ツリー階層上のメディアを一覧表示
その他：音量調整、ラウドネス表記、メディアNG設定、メディア再生

6 削除・全解除・計測調整・Slack・ロック


削除：トラックの削除
全解除：Rec状態の全解除
計測調整：全メディアを目標LUFSへ自動調整
Slack：計測結果をSlack共有
ロック：録音・削除等の誤操作を防止

7 再生／録音

再生：再生と停止
録音：録音と停止

8 タブ操作

タブでホーム／リスト／設定を切替



3画面 共通の機能

- **IP表示**
  ヘッダーに自分IP / Reaper IPを表示
  （設定でON/OFF）
- **多言語対応**
  日本語・English・FIGS・韓国語・
  中国語(簡/繁）の9言語
- **テーマ切替**
  標準（黒）／さらに暗め／明るめ
- **横画面対応**
  縦積みと左操作列＋右トラック一覧を
  自動再配置

収録台本リストを読み込み進捗を管理
台本一致で収録音声を自動照合できます

1 状態表示

読み込んだシート数・行数、処理の進行やエラーを表示

2 行チェック

行ごとに収録済みチェックON/OFF

3 ファイルの読み込み

Excel／CSV／Google Sheets の3形式に対応
設定で切替が可能

4 Slack 送信

結果一覧をSlackへ送信
未設定時は設定を促すダイアログを表示

5 台本一致（収録チェック）

Whisper文字起こしと台本を突合し、
各行に類似度スコア（0〜100）を表示





対応リスト形式

Excel .xlsx	CSV .csv	Google Sheets

「マイク」シート（マイク名＋ch数）は、設定のマイク登録の名前候補として利用

3画面 共通の機能

- **IP表示**
  ヘッダーに自分IP / Reaper IPを表示（設定でON/OFF）
- **多言語対応**
  日本語・English・FIGS・韓国語・中国語(簡/繁) の9言語
- **テーマ切替**
  標準（黒）／さらに暗め／明るめ
- **横画面対応**
  縦積み⇄左操作列＋右トラック一覧を自動再配置

接続/認証/表示名を紹介します

1 接続先の設定

Reaper IP／ポートを入力
「検索」で同一ネットワーク探索して接続
この端末のIPも表示

2 通信ポート・通信時間

ReaStreamポートの表示（参照のみ）
端末名/IPの表示切替。 「測定」で
Reaper通信時間を計測。

3 公開鍵による認証設定

TLS使用のON/OFF
サーバーID／FPの登録
公開鍵のコピー・認証・削除
認証状態の表示

4 表示名

自分の名前を設定
グループトークの参加者名簿・自分除外の判定に使用され、
端末に保存されます。



3画面 共通の機能

- **IP表示**
  ヘッダーに自分IP / Reaper IPを表示（設定でON/OFF）
- **多言語対応**
  日本語・English・FIGS・韓国語・中国語(簡/繁) の9言語
- **テーマ切替**
  標準（黒）／さらに暗め／明るめ
- **横画面対応**
  縦積み⇄左操作列＋右トラック一覧を自動再配置

Slack共有/ラウドネス/メーターの設定
ホームの計測調整やレベル表示と連動します

1 Slack共有設定

Botトークン（xoxb-…）と共有先ユーザー（名前）を設定
ホームやリストのSlack送信で使用します

2 ラウドネス設定

目標ラウドネス（デフォルト値：LUFS・既定 -7）を設定
ホームの「計測調整」の到達目標です
ピーク超過を防ぐ設定も

3 メーター設定

メーター受信ON／OFF、更新間隔（デフォルト値：200ms）
表示モード（フルメーター／信号〇）
信号〇の数（chごと／トラックに1つ）



POINT
更新間隔を大きく、表示を「信号〇」に、〇を「トラックに1つ」にするほど処理が軽くなります。メーター受信はデフォルトOFF。

3画面 共通の機能

- **IP表示**
  ヘッダーに自分IP / Reaper IPを表示（設定でON/OFF）
- **多言語対応**
  日本語・English・FIGS・韓国語・中国語(簡/繁）の9言語
- **テーマ切替**
  標準（黒）／さらに暗め／明るめを 循環切替
- **横画面対応**
  縦積み⇄左操作列＋右トラック一覧を自動再配置

トラックー覧の更新 と、リストタブが読み込む リストファイルの設定。

1 トラックー覧の更新

更新方法を自動／手動（ボタン）から選択（デフォルト：手動）
自動更新の間隔（秒・既定10秒）

2 リスト読み込み設定

形式（Excel／CSV／Google Sheets）
シート指定：シート指定も可能（デフォルト全シート）
開始行：題名などを省きたい場合に開始行を変更可能
開始列：必要ない列を省くことが可能
列数：開始から何列表示させるかの設定が可能

3 台本一致・書き出し

台本一致の対象範囲（シート／全シート）
チェック状態フィルタ
チェックボックス表示の要否
結果の書き出し先パス

POINT
形式に応じて関連行の表示が切替。Google Sheets 選択時はスプレッドシートID／クライアントID（OAuth用）が追加表示されます。



3画面 共通の機能

- **IP表示**
  ヘッダーに自分IP / Reaper IPを表示（設定でON/OFF）
- **多言語対応**
  日本語・English・FIGS・韓国語・中国語(簡/繁）の9言語
- **テーマ切替**
  標準（黒）／さらに暗め／明るめ
- **横画面対応**
  縦積み⇄左操作列＋右トラック一覧を自動再配置

アプリの表示、マイク・モニター音声とダウンミックス係数の設定。

1 アプリ

言語切替：9言語
テーマ：標準→暗め→明るめ
画面の向き：自動/縦固定/横固定

2 マイク・モニター音声

マイク登録：入力経路（本体／Bluetooth）
モニター出力：ステレオダウンミックス／立体音響／そのまま
受信バッファ：低遅延／標準／安定

3 ダウンミックス係数

ステレオダウンミックス設定時
受信ch L / R / C / LFE / Ls / Rs / Lb / Rb の8ch分の係数を編集可能



POINT

モニター出力＝立体音響のときは、HRTFの選択、チャンネルの角度編集が可能

3画面 共通の機能

- **IP表示**
  ヘッダーに自分IP / Reaper IPを表示（設定でON/OFF）
- **多言語対応**
  日本語・English・FIGS・韓国語・中国語(簡/繁) の9言語
- **テーマ切替**
  標準（黒）／さらに暗め／明るめ
- **横画面対応**
  縦積み2左操作列＋右トラック一覧を自動再配置